

Zestaw do składania podpisu elektronicznego Instrukcja uruchomienia

1. Instalacja

Do zainstalowania zestawu konieczny jest dostęp do komputera z uprawnieniami „Administratora”.
Pełny pakiet instalacyjny można pobrać ze strony: <https://www.elektronicznypodpis.pl/pakietSzafir>

- I. Po uruchomieniu „Kreatora instalacji” należy postępować zgodnie z jego podpowiedziami.
- II. Po poprawnej instalacji pojawi się okno z informacją o zakończeniu instalacji i opcją „Aktywuj kartę Graphite”. Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne uruchomienie aplikacji Menadżer CryptoCard Graphite, która umożliwi aktywację karty.
- III. Aby aktywować i zarejestrować kartę, należy umieścić ją w czytniku (patrz pkt 2) i postępować zgodnie z krokami opisanymi w pkt 3 i 4.

2. Sposób umieszczenia karty kryptograficznej w czytniku



ACR 39T



Omnikey 3021

3. Aktywacja karty kryptograficznej i rejestracja certyfikatu

Aby aktywować kartę kryptograficzną należy:

- włożyć kartę do czytnika kart i podłączyć do komputera,
- uruchomić aplikację Menadżer CryptoCard Graphite,
- wskazać czytnik z kartą Graphite (nazwa CryptoCard Graphite),
- wybrać opcję Aktywuj kartę,
- w polu Kod Aktywacyjny należy podać kod PUK wydrukowany na bezpiecznej kopercie dołączonej do karty,
- nacisnąć przycisk „OK”,
- następnie wybrać opcję „Aktywuj podpis kwalifikowany”,
- w polu „PIN Transportowy” należy podać kod PIN wydrukowany na bezpiecznej kopercie dołączonej do karty,
- w polu „Nowy Kod” podać wybrany nowy kod PIN, a następnie go potwierdzić.
Kod PIN nadany przez użytkownika powinien mieć od 6 do 16 znaków i może składać się z cyfr oraz liter. Nie zaleca się stosowania znaków diakrytycznych i specjalnych. Wielkość liter ma znaczenie.
- nacisnąć przycisk „OK”,
- opcjonalnie wybrać opcję „Zarejestruj certyfikat” i potwierdzić, wybierając „OK” .

UWAGA:

Karta zostanie trwale zablokowana po 10-krotnym wprowadzeniu błędnego kodu PUK. Przed wprowadzeniem PUK na etapie aktywacji karty należy sprawdzić, czy numer karty podany na kopercie z kodami PIN i PUK jest taki sam, jak numer nadrukowany na karcie.

Użytkownik może w dowolnym momencie po aktywacji karty nadać własny kod PUK do części karty zawierającej certyfikaty kwalifikowane. Należy pamiętać, że po zmianie PUK na własny nie ma możliwości użycia kodu PUK zapisanego na kopercie. Zaleca się albo pozostanie przy kodzie PUK nadrukowanym na kopercie i przechowywanie koperty w bezpiecznym miejscu, albo nadanie nowego kodu (opcja zmiany kodu PUK jest dostępna w widoku PINy -> PUK QSCD -> Zmień kod PUK QSCD).

UWAGA:

Dostęp od certyfikatu kwalifikowanego **na etapie aktywacji podpisu kwalifikowanego oraz w trakcie używania karty zostanie trwale zablokowany po 3-krotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN**. Przed wprowadzeniem kodu PIN należy sprawdzić, czy numer karty podany na kopercie z kodem jest taki sam, jak numer nadrukowany na karcie. Po aktywacji podpisu kwalifikowanego dostęp do kluczy do certyfikatów kwalifikowanych jest chroniony kodem PIN nadanym przez użytkownika.

Zablokowany dostęp do certyfikatów kwalifikowanych można odblokować wyłącznie kodem PUK podanym na kopercie przekazanej użytkownikowi wraz z kartą lub kodem PUK nadanym przez użytkownika jeśli został on zmieniony. Wyjęcie karty z czytnika nie zeruje liczby prób podania prawidłowego kodu PIN użytkownika.

W przypadku gdy na karcie zapisany jest również certyfikat niekwalifikowany, znajduje się on w strefie chronionej domyślnym kodem PIN do certyfikatu niekwalifikowanego o wartości „1111” oraz kodem PIN Administratora o wartości „222222”. Zalecamy zmianę kodów PIN do certyfikatu niekwalifikowanego i administratora chroniących dostęp do certyfikatów niekwalifikowanych na własne przy pierwszym użyciu karty. Zmiany można dokonać, wybierając:

- widok PINy -> PIN do certyfikatu niekwalifikowanego -> Zmień kod PIN do certyfikatu niekwalifikowanego
- widok PINy -> PIN Administratora -> Zmień kod PIN administratora

4. Aktywacja i rejestracja certyfikatu w systemie

Aktywację karty i rejestrację certyfikatu zapisanego na karcie można przeprowadzić w dowolnym momencie poprzez uruchomienie aplikacji Menadżer CryptoCard Graphite w systemie Windows.

W przypadku pojawienia się problemów z instalacją lub aktywacją karty prosimy o kontakt:

Infolinia: 801 500 207 lub tel. 22 545 55 55, e-mail: kontakt.szafir@kir.pl